Guía – Comandos para verificar estado de la máquina front-end

Contenido de la guía	
GUÍA – COMANDOS PARA VERIFICAR ESTADO DE LA MÁQUINA FRONT-END	1
Contenido de la guía	1
INFORMACIÓN ACADÉMICA DE LA GUÍA	2
Objetivos:	2
SOFTWARE A UTILIZAR:	
Conceptos Fundamentales	
DESARROLLO DE LA GUÍA	3
1. INGRESO AL SISTEMA Y USO DE SERVIDOR SSH	3
1.1 Servicio SSH	
1.2 Cliente ssh	
1.3 Ingresar al sistema	
1.4 Ingresar como el usuario oneadmin	
2. Comandos básicos de OpenNebula – monitoreo	
2.1 Visualizar la lista de Host-Hypervisores disponibles:	
2.2 Visualización de redes virtuales	
2.3 Visualización de imágenes	
2.4 Visualización de Plantillas	
3. NAVEGACIÓN POR HERRAMIENTA GRÁFICA	
3.1 Ingreso al sistema	
3.2 Creación de objetos de sistema	
3.3 Recursos virtuales	
3.4 Recursos de la infraestructura	
4. CREACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUAL	
4.1 Creación de una Máquina utilizando plantilla	
Paso 1 – Ingresar como el usuario oneadmin	
Paso 2 – Crear o instanciar una máquina virtual	
Paso 3 – Verificar que se haya creado o instanciado la máquina virtual	
Paso 4 – Establecer conexión con la máquina virtual creada	
Paso 5 – Trabajo en máquina virtual	
Paso 6 – Apagar la máquina virtual	
PASO 4.2 – VERIFICAR EN INTERFAZ GRÁFICA	
Paso 1 – Ingrese a Sunstone	
Paso 2 – Crear o instanciar una màquina virtual	
Paso 3 – Verificar que se haya credo o instanciado la máquina virtual	
Paso 4 – Establecer conexión con la máquina virtual creada	
Paso 5 – Trabajar en la maquina virtual	
Puso o – Apagar la maquina virtual	
ANEXOS	
Anexo 1 – Configuración de la máquina virtual	
ANEXO 2 – CICLO DE VIDA DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES	

Información académica de la guía

Objetivos:

- Explorar los comandos básicos de OpenNebula.
- Explorar la nueva interfaz gráfica para la versión OpenNebula 4.X

Software a utilizar:

- Kitty (recomendado)
- Puty, si no descarga kitty
- VirtualBox en su versión más reciente (de preferencia)
- Máquina virtual OpenNebula1 con archivo de configuración e imagen del disco duro de Centos 6.3 de 64 bits istalado
- La máquina virtual posee los siguientes servicios
 - Hipervisor KVM
 - Herramienta de CLI virsh
 - 2 Máquinas virtuales creadas (imágenes de disco)
 - OpenNebula 4.12
 - Software para frontend (one y Sunstone)
 - Software para host (conexión al fronted)

Conceptos Fundamentales

Una máquina virtual dentro del sistema de OpenNebula consiste en:

- Un espacio en términos de memoria y CPU
- Un grupo de tarjetas de red conectados a una o más redes virtuales
- Un conjunto de imágenes de disco
- Un archivo de estado (opcional) o archivo de recuperación del estado, el cual contiene la imagen de la memoria de una máquina virtual corriendo además de información específica del hipervisor.

Los elementos anteriores, además de algunos atributos VM adicionales como el núcleo del sistema operativo y la información de contexto para ser utilizado dentro de la VM, se especifican en un archivo de plantilla.

Tipos de Discos. En cada disco es definido un atributo DISK. Una máquina virtual puede utilizar tres tipos de disco:

- **Imagen persistente (persistent image)**: Los cambios en la imagen del disco continuarán después que de la VM se haya apagado.
- Imagen no-persistente (non-persistent image): Las imágenes son clonadas, los cambios en la imagen se perderán.
- **Discos volátiles**: se crean sobre la marcha en el host de destino.

Notas sobre la configuración de la guía:

Anexo 1 – Configuración de la máquina virtual

Desarrollo de la guía

1. Ingreso al sistema y uso de servidor ssh

1.1 Servicio SSH

Verificación del servicio sshd [root@one-sandbox ~] # service sshd status openssh-daemon (pid 1187) is running...

Si no estuviera ejecutándose digite [root@one-sandbox ~] # service sshd start

Para detener el servicio [root@one-sandbox ~]# service sshd stop

Verificar si el servicio inicia para el runlevel del servidor [root@one-sandbox ~]# chkconfig |grep sshd sshd 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

1.2 Cliente ssh

Instale o utilice un cliente ssh

- Para Windows tenemos: putty, kitty, entre otros
- Para Linux tenemos: cliente de consola ssh, putty para Linux, entre otros

Si se conecta desde un cliente Windows tenga en cuenta las siguientes opciones:

- Teclado y teclas de función = **ESC[n~**
- Juego de caracteres para la traducción de la ventana = UTF-8
- Habilite la opción de reenvío de X11 (requerido si el servidor tiene servidor X11)





1.3 Ingresar al sistema

login as: root
root@127.0.0.1's password: opennebula
Last login: Sat Jul 6 16:37:27 2015
[root@one-sandbox ~]#

1.4 Ingresar como el usuario oneadmin

[root@one-sandbox ~] # su - oneadmin

[oneadmin@one-sandbox ~]\$

2. Comandos básicos de OpenNebula – monitoreo

2.1 Visualizar la lista de Host-Hypervisores disponibles:

[oneadmin@one-sandbox ~]\$ onehost list

ID	NAME	CLUSTER	RVM	ALLOCATED CPU	ALLOCATED MEM	STAT
1	<mark>one-sanbox</mark>	-	1	10 / 100 (10%) 64M	/ 490.8M (13%)	on

[oneadmin@one-sandbox ~]\$ onehost show 1

HOST 1 INFORMATION		
ID	:	1
NAME	:	one-sanbox
CLUSTER	:	-
STATE	:	MONITORED
IM_MAD	:	im_kvm
VM_MAD	:	vmm_qemu
VN_MAD	:	dummy
LAST MONITORING TIME	:	07/06 19:22:28
HOST SHARES		
TOTAL MEM	:	490.8M
USED MEM (REAL)	:	152.3M
USED MEM (ALLOCATED)	:	64M
TOTAL CPU	:	100
USED CPU (REAL)	:	17
USED CPU (ALLOCATED)	:	10
RUNNING VMS	:	1
MONITORING INFORMATION		
ARCH="x86_64"		
CPUSPEED="2011"		
FREECPU="82.9"		
FREEMEMORY="346660"		
HOSTNAME="one-sandbox"		
HYPERVISOR="kvm"		
MODELNAME="AMD Turion(tn	n) X2 Dual-Core Mobile RM-72"
NETRX="0"		
NETTX="0"		
TOTALCPU="100"		
TOTALMEMORY="502568"		
USEDCPU="17.1"		

VIRTUAL MACHINES ID USER GROUP NAME STAT UCPU UMEM HOST TIME 6 oneadmin oneadmin tty unkn 58 64M one-sanbox 0d 06h22

Los host con los hipervisores se acceden vía nombre, por lo cual existen dos opciones:

- Utilizar resolución local: la lista de los equipos es definida en el archivo /etc/hosts estáticamente
- Utilizar un servidor de resolución de nombres: Un servidor DNS (bind) o un servidor dnsmasq (el cual es una implementación de DNS y DHCP muy liviano)

Para verificar si se está utilizando DNS ejecute

[root@one-sandbox ~]# whereis bind bind: /usr/share/man/man1/bind.1.gz

Para saber si se está ejecutando DNS

USEDMEMORY="155908"

[root@one-sandbox ~]# service bind status bind: unrecognized service <- si no estuviera usando DNS</pre>

Para verificar si está instalado dnsmasq

[root@one-sandbox ~]# whereis dnsmasq
dnsmasq: /usr/sbin/dnsmasq /etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.d
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz

Para determinar si se está ejecutando

[root@one-sandbox ~]# service dnsmasq status
dnsdomainname: Unknown host
dnsmasq (pid 1471) is running...

Revisar la información de la resolución local

[oneadmin@one-sandbox ~]\$ cat /etc/hosts

127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 ... localhost4.localdomain4 one-sanbox ::1 localhost localhost.localdomain localhost6 ... localhost6.localdomain6

[oneadmin@one-sandbox ~]\$ ifconfig

br0	Link inet	encap:Ethernet addr:172.16.100	Waddr 8E:CA:92:AB:57:E7 Bcast:172.16.100.255 Mask:255.	255.255.0
eth0	Link inet	encap:Ethernet addr:10.10.3.X	Waddr 08:00:27:8A:23:BF scast:10.0.2.255 Mask:255.255.255	.0
10	Link inet	encap:Local Loop addr:127.0.0.1	back Mask:255.0.0.0	
virbr0	Link inet	encap:Ethernet addr:192.168.122	Waddr 52:54:00:B4:51:E9 1 Bcast:192.168.122.255 Mask:25	5.255.255.0

Según la información provista al digitar los comandos ¿Qué se concluye?

- Sólo hay un host con el nombre one-sanbox con el uso del 10% CPU, 64MB y 490MB HDD
- El host one-sanbox utiliza el hipervisor KVM y como manager utiliza qemu
- Se está utilizando dnsmasq y el equipo one-sanbox es el mismo equipo

2.2 Visualización de redes virtuales

[oneadmin@one- ID USER 0 oneadmin o	sandbox GROUP oneadmin	~]\$	onevnet NAME cloud	list	t CLUSTER -	TYPE BRIDGE F br0	LEASES 1
[oneadmin@one-	sandbox	~]\$	onevnet	show	w 0		
[root@one-sand VIRTUAL NETWOR	box ~]# K 0 INF(onev DRMAI	vnet shov SION	v O			
	: 0						
NAME	: CLOUC						
USER	: onead						
GROUP	: onead	amin					
CLUSTER	: -						
BRIDGE	: br0						
VLAN	: No						
USED LEASES	: 0						
PERMISSIONS							
OWNER	: um-						
GROUP	:						
OTHER	: u						
VIRTUAL NETWOR BRIDGE="br0" PHYDEV="" SECURITY_GROUP VLAN="NO" VLAN_ID=""	k templz s="0"	ATE					
ADDRESS RANGE	POOL						
AR 0							
SIZE	: 1						
LEASES	: 0						
RANGE MAC IP	FIRST 02:00:a 172.16	ac:10 .100.):64:c8 200	I (1	LAST 02:00:ac:10:64:0 172.16.100.200	c8	
AR 1							
SIZE	: 1						
LEASES	: 0						
	• •						
RANGE	FTRST			т	LAST		
MAC	02:00:	ac.10):64:c9	- ($02:00:ac\cdot10.64.$	~ 9	
TP	172 16	100	201	1	172 16 100 201		
± ±	т, с. т. О.		V -	-	-, 2 • 1 0 • 1 0 0 • 2 0 1		

. . .

. . .

AR 9 SIZE LEASES	: 1 : 0	
RANGE MAC IP	FIRST 02:00:ac:10:64:d1 172.16.100.209	LAST 02:00:ac:10:64:d1 172.16.100.209
AR 10 SIZE LEASES	: 1 : 0	
RANGE MAC IP	FIRST 02:00:ac:10:64:d2 172.16.100.210	LAST 02:00:ac:10:64:d2 172.16.100.210
LEASES AR OWNER IP6 GLOBAL	MAC	IP

Según la información provista al digitar los comandos ¿Qué concluye?

- Sólo hay una red con el nombre "cloud", los propietarios son: oneadmin:oneadmin
- La red "cloud" está asociada al br0 y es de tipo F (fija: conjunto finito de IP)
- La red "cloud" no está configurada con VLAN, actualmente ha proporcionado una IP
- El archivo de configuración está en /var/lib/one/templates/cloud.net y el rango de IP es 172.16.100.200 al 172.16.100.210

2.3 Visualización de imágenes

[oneadmin@one	e-sar	ndbox ~]	\$ oneimage	list					
ID USER	GROU	P NA	ME	DATASTORE	SIZE	TYPE	PER	STAT	RVMS
0 oneadmin	onea	dmin <mark>tt</mark>	ylinux	<mark>default</mark>	200M	OS	No	rdy	1
[oneadmin@one IMAGE 0 INFOF	e-sar RMATI	ndbox ~]: ION	\$ oneimage	show 0					
ID	:	0							
NAME	:	ttylinu	ĸ						
USER	:	oneadmin	n						
GROUP	:	oneadmin	n						
DATASTORE	:	default							
TYPE	:	OS							
REGISTER TIME	Ξ:	04/28 22	2:46:47						
PERSISTENT	:	No							
SOURCE	:	/var/lil	o/one/data	stores/1/e2e9	e82bb3c	9cb63	3baf	1b742	d4f5b31f
PATH	:	/var/lil	o/one/sour	<pre>ce-images/tty</pre>	vd-cont	ext.	qcow.	2	
SIZE	:	200M							
STATE	:	rdy							
RUNNING_VMS	:	0							

PERMISSIONS		
OWNER	:	um-
GROUP	:	
OTHER	:	u

```
IMAGE TEMPLATE

DESCRIPTION="Pequenho Linux para pruebas"

DEV_PREFIX="vd"

DRIVER="qcow2"

VIRTUAL MACHINES

ID USER GROUP NAME STAT UCPU UMEM HOST TIME

6 oneadmin oneadmin tty unkn 58 200M one-sanbox 0d 06h35
```

Los archivos de las plantillas para las imágenes se encuentran en /var/lib/one/templates/

[oneadmin@one-sandbox ~]\$ cat /var/lib/one/templates/ttylinux-image.one

```
NAME = ttylinux
PATH = /var/lib/one/source-images/ttyvd-context.qcow2
TYPE = OS
DESCRIPTION="A small GNU/Linux system for testing"
DEV_PREFIX="vd"
DRIVER="qcow2"
```

Según la información provista al digitar los comandos ¿Qué se concluye?

- Sólo hay una imagen con el nombre "ttylinux" almacenado en datastore "default" y los propietarios son: oneadmin:oneadmin
- La plantilla "ttylinux" utiliza 200 MB de espacio en disco duro.
- La imagen es un OS (no CD\DVD) y el archivo es /var/lib/one/source-images/ttyvd-context.qcow2
- El almacenamiento del disco es No persistente y el archivo está en /var/lib/one/datastores/1/ e2e9e82bb3c9cb63baf1b742d4f5b31f
- Actualmente la imagen ya está asociada a la Máquina virtual 6

2.4 Visualización de Plantillas

[or	[oneadmin@one-sandbox ~]\$ onetemplate list									
ID	USER	GROUP	NAME	REGTIME						
0	oneadmin	oneadmin	ttylinux	04/28 2:46:57						

[oneadmin	1@c	ne-s	ar	ndbox ~	~]\$	onete	mplate	show	0
TEMPLATE	0	INFO	R№	ATION					
ID			:	0					
NAME			:	ttylir	nux				
USER			:	oneadr	nin				
GROUP			:	oneadr	nin				
REGISTER	ΤI	ME	:	04/28	22:	:46 : 57			

```
PERMISSIONS
OWNER : um-
GROUP
             : ---
      : u--
OTHER
TEMPLATE CONTENTS
CONTEXT=[
 NETWORK="YES",
  SSH PUBLIC KEY="$USER[SSH PUBLIC KEY]" ]
CPU="0.1"
DESCRIPTION="A small GNU/Linux system for testing"
DISK=[
  IMAGE="ttylinux",
  IMAGE UNAME="oneadmin" ]
FEATURES=[
 ACPI="no" ]
GRAPHICS=[
  LISTEN="0.0.0.0",
  TYPE="VNC" ]
MEMORY="64"
NIC=[
 NETWORK="cloud",
 NETWORK UNAME="oneadmin" ]
NIC DEFAULT=[
 MODEL="virtio" ]
```

El archivo de la plantilla se encuentra en /var/lib/one/templates

```
[oneadmin@one-sandbox ~]$ cat /var/lib/one/templates/ttylinux-template.one
NAME = ttylinux
```

```
CONTEXT=[
  NETWORK="YES",
  SSH PUBLIC KEY="$USER[SSH PUBLIC KEY]" ]
CPU="0.1"
DESCRIPTION="Pequenho Linux para pruebas"
DISK=[
  IMAGE="ttylinux",
  IMAGE UNAME="oneadmin" ]
FEATURES=[
  ACPI="no" ]
GRAPHICS=[
  LISTEN="0.0.0.0",
  TYPE="VNC" ]
MEMORY="64"
NIC=[
  NETWORK="cloud",
  NETWORK UNAME="oneadmin" ]
```

Según la información provista al digitar los comandos ¿Qué se concluye?

- Sólo hay una plantilla con el nombre "ttylinux", los propietarios son: oneadmin:oneadmin
- La plantilla "ttylinux" utiliza:
 - 10% del CPU y 64 MB
 - o la imagen "ttylinux" para el usuario "oneadmin",

- la red "cloud" para el usuario "oneadmin",
 El tipo de acceso gráfico es por VNC y escucha en cualquier dirección IP

3. Navegación por herramienta gráfica

3.1 Ingreso al sistema

Paso 1 – utilizar cliente web

Para utilizar la herramienta de configuración gráfica (Sunstone), abra un navegador Web reciente (de preferecia Firefox) y digite la dirección del servidor Centos.

- Si utiliza NAT, digite 127.0.0.1:9869
- Si utiliza Puente, digite la IP_del_servidor:9869

Paso 2 – Digite las credenciales

- Usuario administrador de Sunstone = **oneadmin**
- Contraseña del administrador de la GUI = opennebula

Open	Sunstone
Username oneadmin	
Password	
opennebula	
🔲 Keep me logged in	Login

Paso 3 - Verificación de las opciones del tablero de control

Open Nebula	Panel prine	cipal	🛓 oneadmin 👻 👫 OpenNebula 👻
Panel principal	Máquinas virtuales		
😂 Sistema	0 TOTAL	Horas de CPU	Horas de Memoria en GB
Recursos Virtuales	ACTIVAD PENDIENTE		
Tienda de Aplicaciones	0 FALLO	No hay información disponible	e No hay información disponible
🚓 OneFlow		i≣ MVs	+ Crear
O Support Not connected	Hosts 1 Total	CPU ASIGNADA	MEMORIA ASIGNADA
Sign in	1 ON	0 % 0 / 100	0 % 0KB / 996.8MB
	0 ERROR	CPU REAL	MEMORIA REAL
		0 % 0 / 100	28 % 283.8MB / 996.8MB
		🔳 Hosts	Crear

3.2 Creación de objetos de sistema

Aquí se pueden crear:

- Los usuarios que tendrán permiso para trabajar con las máquinas virtuales.
- Los grupos de usuarios, que agrupan a los usuarios para facilitar la gestión.
- *Las listas de control de acceso*, las cuales definen las acciones permitidas a los grupos

OpenNebula Sunstone	🛎 Users	Create		3 TOTAL	Delete	More –	Search
🏠 Dashboard	Show 10	entries				Search:	
🗱 System 🚽	🗆 ID	Name	Group	Auth driver	VMs	Memory	CPU
		oneadmin	oneadmin	core	-	-	-
Users	□ 1	serveradmin	oneadmin	server_cipher	0/.	OKB / ·	0/.
Groups	□ 2	victor	users	core	-	-	•
ACLs	e 🚰 Grou	ps		2 TOTAL			🛔 oneadmin 🔻
🔥 Infrastructure 🛛 🖣	2 0	Create			🗓 Delete	More -	Search
🐂 Marketplace	Show 10	 entries 				Search:	
	🗆 ID	Name	Users	VMs	Memory		CPU
		oneadmin	2		-		
	□ 1	users	1	0/.	OKB	37-	07.
	Acces	SS Control List Create	S			Delete	Search
OpenNebula 4.0.0 by C12G Labs.	Show 10	 entries 				Search:	
	🗆 ID	Applies to Affec	ted resources		Resource ID /	Owned by	Allowed operations
		Group users Virtua	l Machines, Virtual Netwo	orks, Images, VM Templates	All		Create
	□ 1	Group users Hosts			All		Manage
	□ 2	All Docur	nents		All		Create

3.3 Recursos virtuales

- <u>Máquinas virtuales</u>: La sección que nos permite ejecutar las máquinas virtuales.
- *Plantillas*: Los archivos de pre configuración de los equipos.
- Imágenes: Los archivos que contienen las máquinas virtuales
- Archivos y Kernel: Las opciones para la paravirtualización.

3.4 Recursos de la infraestructura

En la sección Infraestructura se administran:

- Las redes virtuales,
- <u>clusters de servidores</u>,
- <u>hosts, y</u>
- <u>datastores</u>

Visualice los parámetros de configuración de las red virtual "cloud" y el host "one-sandbox"

4. Creación de máquinas virtual

La máquina virtual con Centos 6.3 que se ha entregado para este laboratorio contiene lo siguiente:

- 1. El hipervisor KVM/Qemu
 - Instalado y configurado

2. Los archivos de los microkernels ubicados en /var/lib/one/source-images

- ttylinux.img \rightarrow SO de Linux con solo la consola. Puede trabajar con 64/128 MB de RAM
- ttylinux-context.qcow2 \rightarrow SO Linux con solo la consola con nuevo formato de disco.
- tinycore.img \rightarrow SO de Linux con interfaz gráfica. Puede trabajar con 128/256 MB de RAM

Se pueden descargar más imágenes desde <u>http://ttylinux.net/index.html</u> (en distributions) y <u>http://distro.ibiblio.org/tinycorelinux/</u> (en download) respectivamente.

3. Opennebula 4.12

- OpenNebula \rightarrow Gestor de la nube
- OpenNebula Sunstone \rightarrow Administrador web para Opennebula
- Comandos one* → administrar OpenNebula vía comandos utilizando el usuario oneadmin

4. Varios servicios de apoyo

- Servidor ssh
- Servidor iSCSI server y cliente iSCSI
- Servicio NFS

En esta sección se crearán dos máquinas virtuales que se comunicarán entre sí.

4.1 Creación de una Máquina utilizando plantilla

La creación de una máquina se puede realizar de dos formas:

- Crear directamente la MV definiendo los parámetros a utilizar (CPU, RAM, Disco duro y NIC)
- Crear la MV a partir de una plantilla previamente creada

Paso 1 – Ingresar como el usuario oneadmin

1.1 Ingrese como usuario root al sistema y luego cámbiese de usuario

1.2 Digite el siguiente comandos en minúsculas use guion

[oneadmin@one-sandbox ~]\$ **su - oneadmin**

Paso 2 – Crear o instanciar una máquina virtual

2.1 Liste las plantillas existentes

[0]	neadmin@one-	-sandbox ~]\$	onetemplate list	
ΙI) USER	GROUP	NAME	REGTIME
() oneadmin	oneadmin	<mark>ttylinux</mark>	04/28 16:25:40

2.2 Cree la máquina virtual a partir de la plantilla digitando el siguiente comando (una sola línea)

[oneadmin@one-sandbox ~]\$ onetemplate instantiate ttylinux --name mi_MV1 VM ID: 0 <- número consecutivo de la máquina virtual

Comando si se creará sin plantilla

\$onevm create --name mi_MV1 --memory 128 --cpu 1 --disk ttylinux --nic cloud

Paso 3 – Verificar que se haya creado o instanciado la máquina virtual

3.1 identificar máquinas virtuales que se están ejecutando, digite el siguiente comando

[oneadmin@one-sandbox ~]\$ **onevm list** ID USER GROUP NAME STAT UCPU UMEM HOST TIME 0 oneadmin oneadmin mi MV1 **runn** 0 0K one-sanbox 0d 00h00

3.2 Listar los detalles de la máquina virtual creada, Digitando el siguiente comando

[oneadmin@one-sandbox ~]\$ onevm show 12

VIRTUAL MACHINE 0	INFORMATION		
ID	: 0		
NAME	: mi_MV1		
USER	: oneadmin		
GROUP	: oneadmin		
STATE	: ACTIVE		
LCM_STATE	: RUNNING		
RESCHED	: No		
HOST	: one-sandbox		
CLUSTER ID	: -1		
CLUSTER	: default		
START TIME	: 08/01 13:36:12		
END TIME	: -		
DEPLOY ID	: one-0		
VIRTUAL MACHINE M	ONITORING		
USED CPU	: 5		
NET_RX	: 0K		
NET_TX	: 0K		
USED MEMORY	: 78.1M		
PERMISSIONS			
OWNER	: um-		
GROUP	:		
OTHER	:		
VM DISKS			
ID TARGET IMAGE		TYPE SAVE S	AVE AS
0 vda ttylin	ux	file NO	_
VM NICS			
ID NETWORK	VLAN BRIDGE	IP	MAC
0 cloud	no br0	172.16.100.200	02:00:ac:10:64:c8
SECURITY			
NIC ID NETWORK	SECURII	Y GROUPS	
0 cloud	0	_	
SECURITY GROUP	TYPE PROTOCOL NETWO	ORK	RANGE

SECUE	RITY GROUP	TYPE	PROTOCOL	NETWO	DRK		RANGE
ID	NAME			VNET	START	SIZE	
0	default	OUTBOUND	ALL				
0	default	INBOUND	ALL				

VIRTUAL MACHINE HISTORY

SEQ	HOST	ACTION	DS	START	TIME	PROLOG
0	one-sandbox	none	0	08/01 13:36:39	Od OOhO3m	0h00m01s

USER TEMPLATE

DESCRIPTION="A small GNU/Linux system for testing"

VIRTUAL MACHINE TEMPLATE

```
AUTOMATIC REQUIREMENTS="! (PUBLIC CLOUD = YES)"
CONTEXT=[
  DISK ID="1",
  ETH0 IP="172.16.100.200",
ETH0 MAC="02:00:ac:10:64:c8",
 NETWORK="YES",
  TARGET="hda" ]
CPU="0.1"
FEATURES=[
 ACPI="no" ]
GRAPHICS=[
  LISTEN="0.0.0.0",
PORT="5900",
 TYPE="VNC" ]
MEMORY="64"
NIC DEFAULT=[
 MODEL="virtio" ]
TEMPLATE ID="0"
VMID="0"
```

3.3 Utilizar los comandos del hipervisor

• Para la administración de las máquinas virtuales en KVM se puede utilizar el comando virsh.

• Para listar las máquinas virtuales del hipervisor se utiliza la opción virsh -c qemu:///system list Digite el siguiente comando

```
[oneadmin@one-sandbox ~]$ virsh -c qemu:///system list
Id Name State
______
0 one-0 running
```

Paso 4 – Establecer conexión con la máquina virtual creada

4.1 Verifique la dirección del frontend (la del bridge)

```
[oneadmin@one-sandbox ~]$ ifconfig br0
br0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:00:AC:10:64:C8
inet addr:172.16.100.1 Bcast:172.16.100.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::c476:80ff:fefa:3e58/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:624 (624.0 b) TX bytes:1376 (1.3 KiB)
```

4.2 Establecer comunicación con la dirección IPv4 de la nueva máquina virtual

```
[oneadmin@one-sandbox ~]$ ping -c 5 172.16.100.200
PING 172.16.100.200 (172.16.100.200) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.100.200: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.911 ms
64 bytes from 172.16.100.200: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.257 ms
64 bytes from 172.16.100.200: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.249 ms
64 bytes from 172.16.100.200: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.259 ms
64 bytes from 172.16.100.200: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.257 ms
--- 172.16.100.200 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.249/0.386/0.911/0.263 ms
```

4.3 Ingresar al sistema operativo de la Máquina Virtual ID

Consideraciones para ingresar al sistema operativo

- 2. Tener un usuario creado en sistema operativo.
 - Usuario con privilegios de administrador
 - o Usuario normal
- 3. Tipo de consola a utilizar desde el inicio de la comunicación
 - Interfaz de comandos
 - Interfaz gráfica
- 4. El sistema operativo de la máquina virtual debe tener algún sistema mecanismo de ingreso según
 - o Consola: Servidos SSH, Servidor TELNET (no recomendado),
 - Interfaz gráfica: RDP, VNC, SSH con Xserver, NX, Xdmcp, Chromoting, ICA, Alguna aplicación bajo HTTP

Para conectarse a la máquina virtual que se ha instanciado se utilizará:

- 1. Usuario de acceso: root/password, (administrador), user/password (normal)
- 2. Debido a que el frontend no tiene instalado un escritorio, se utilizará conexión por consola CLI.
- 3. La máquina virtual *ttylinux* tiene instalado y ejecutándose automáticamente el servicio ssh.

Digite el siguiente comando

```
[oneadmin@one-sandbox ~]$ ssh root@172.16.100.200
Warning: Permanently added '172.16.100.200' (RSA) to the list of known hosts.
root@172.16.100.200's password: password
```

Chop wood, carry water.

#

Paso 5 – Trabajo en máquina virtual

Para simular tareas de usuario que se ejecuten en la máquina virtual creada de digitarán los siguientes comandos

hostname

yuki

cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

ENABLE=yes NAME=Ethernet DHCP=no NETMASK=255.255.255.0 IPADDRESS=172.16.100.200 GATEWAY=172.16.100.1

Crear un archivo con el nombre prueba1 dentro del directorio /root con cualquier texto

Paso 6 – Apagar la máquina virtual

Para apagar la máquina virtual se tienen las siguientes opciones:

- 1. Apagarla desde el sistema operativo de dicha máquina virtual (opción recomendada)
- 2. Apagarla enviando comandos ACPI. (Se utilizará la gestión del frontend)
 - Desde el hipervisor usando comandos de CLI
 - Desde el hipervisor usando herramientas GUI
- 3. Apagarla enviando comandos de OpenNebula
 - o Desde el one, administrador CLI de OpenNebula
 - o Desde el Sunstone, administrador GUI Web de OpenNebula

Nota: También se puede apagar la máquina virtual enviando un apagado forzado, es decir simular un poweroof por Hardware, pero se corre el riesgo de dañar los archivos o datos de la máquina virtual. Esta opción está presente tanto en las herramientas del hipervisor como en Openebula

6.1 Digite el siguiente comando: (considere utilizar la opción **undeploy**)

```
[oneadmin@one-sandbox ~]$ onevm shutdown 1
```

6.2 Verifique que se haya apagado la máquina virtual

[oneadmin@one-sandbox ~]\$ onevm list

ID	USER	GROUP	NAME	<mark>STAT</mark>	UCPU	UMEM	HOST		TIME
1	oneadmin	oneadmin	<mark>mi_MV1</mark>	<mark>shut</mark>	3	92.7M	one-sandbo	0d	02h03

Paso 4.2 – Verificar en interfaz gráfica

Paso 1 – Ingrese a Sunstone

- 1.1 Digite la dirección IP del servidor OpenNebula
- 1.2 Ingrese con las crdenciales oneadmin/opennebula



Paso 2 - Crear o instanciar una máquina virtual

- 2.1 Seleccione "Virtual Resources" / "Recursos Virtuales"
- 2.2 Dé un clic en "Plantilas" / "Templates"
- 2.3 Seleccione la plantilla ID 0 de la lista de platillas disponibles

Open <mark>Nebula</mark>		Plar	ntillas			💄 oneadr	nin 👻 🗌 OpenNebula 👻
Panel principal	C	+	Buscar		Actualizar	Instanciar	Clonar 💄 👻 💼
Sistema	v	ID	Propietario	Grupo	Nombre	Fecha de	registro
Recursos Virtuales		0	oneadmin	oneadmin	ttylinux	08:25:40 2	8/04/2014
Máquinas virtuales Plantillas Imágenes	Showing	g 1 to 1 of	1 entries			Previou	us 1 Next 10 ¥
Archivos y Kernels				OpenNebula 4.12.0 by	OpenNebula Systems.		
Tienda de							

2.4 Dé un clic en el botón "Instanciar"

- 2.5 Complete el asistente con la siguiente información
 - Nombre de la máquina virtual = **mi_MV2**
 - \circ Cantidad de instancias = 1
 - Mantener (Hold) = No seleccionar

2.6 Dé un clic en el botón "instanciar"

×
Instanciar plantilla de máquina virtual
Nombra da MV
mi_MV2
Número de instancias 🔞
1
□ Mantener ⊚
Templates to be instantiated
• ttylinux
Instanciar

2.7 Verifique si aparece algún mensaje de error

Paso 3 - Verificar que se haya credo o instanciado la máquina virtual

3.1 Seleccione la opción "Máquinas virtuales" del menú "Recursos virtuales"

Open Nebula		Μ	láquina	s virtuales	5		💄 onea	admin → 🔗 Op	enNebula 👻
Panel principal	C	+	Buscar			► II ~	■ - C -	⊞ ~ ≜ ~	
😫 Sistema		-ID -	Propietario	Grupo	Nombre	Estado	Host		
Recursos Virtuales		2	oneadmin	oneadmin	mi_MV2	EJECUTANDO	one-sandbox	172.16.100.201	—
Máquinas virtuales		1	oneadmin	oneadmin	mi_MV1	EJECUTANDO	one-sandbox	172.16.100.200	<u> </u>
Plantilias Imágenes	Showin	ig 1 to 2	2 of 2 entries				Previ	ious 1 Next	10 🗸
Archivos y Kernels				2 TOTAL 2 A	CTIVA 0 A	PAGADA 0 PEN	diente 0 fall	.0	
🛔 Infraestructura					OpenNebula 4 12	0 by OpenNebula Syste	me		

3.2 Dé un doble clic en la máquina creada Y observe las propiedades

MV	mi_MV2			👗 or	neadmin 🤝	倄 OpenNebula 👻
2 ← ■			II - C	·		▲ - 🗎 -
1 Info Capacidad	e Almacenamien Red	I nstantáneas	Lbicación Acciones	Plantilla	Registro	
Información			Permisos:	Utilice	Administrar	Administrador
ID	2		Propietario	•	•	
Nombre	mi_MV2	C	Grupo			
Estado	ACTIVA		Otros			
Estado LCM	EJECUTANDO		Propiedad			
Host	one-sandbox		Propietario	oneadmir	ı	
Tiempo de inicio	13:14:53 01/08/2015		Grupo	oneadmir	n	
Desplegar ID	one-2					
Reprogramar	no					
Atributos						
DESCRIPTION	A small GNU/Linux	system for test	ing	ø		
			.4	Añadir		





Paso 4 – Establecer conexión con la máquina virtual creada

- 4.1 Seleccione el ID de la máquina ejecutar (opcional)
- 4.2 Dé un clic en el botón al final de la máquina virtual

Nota: si no apareciera ese botón significa que, no se configuró acceso desde Sunstone al protocolo VNC, o el servicio VNC que ocupa OpenNebula está corrupto o mal configurado.

	Μ	áquina	s virtuale:	5		💄 onead	dmin 👻 🗌 😭 Ope	nNebula 👻
0	+	Buscar			► II ~	■ - C -		â 🔹
	ID 🔻	Propietario	Grupo	Nombre	Estado	Host	IPs	
•	2	oneadmin	oneadmin	mi_MV2	EJECUTANDO	one-sandbox	172.16.100.201	- -
	1	oneadmin	oneadmin	mi_MV1	EJECUTANDO	one-sandbox	172.16.100.200	P
Showin	ng 1 to 2	of 2 entries				Previo	ous 1 Next	10 ¥
			2 TOTAL 2 A	CTIVA O AP	PAGADA O PENE	DIENTE O FALLO	C	
				OpenNebula 4.12.0) by OpenNebula System	ns.		

Paso 5 – Trabajar en la máquina virtual

Repetir los comandos utilizados en la máquina virtual mi_MV1

Establezca comunicación entre ambas máquinas virtuales, puede utilizar una ficha web por cada máquina virtual

<pre>/dev/uda1: clean, 1928/51200 files, 67302/204592 blocks root file system checked file systems checked waiting for previous uevents setting up system clock [local] Sat Aug 1 19:36:41 MST 2015 updating module dependencies initializing random number generator setting up firewall startup klogd bringing up loopback interface lo bringing up Ethernet interface eth0 set up default gateway generating DSS host key startup dropbear</pre>	E OK J E OK J
startup inetd	L OK J
startup crond	C OK J

Paso 6 – Apagar la máquina virtual

Seleccione las máquinas virtuales y realice un Replegado (Undeployed) de la máquina virtual (Parar)

También puede utilizar Parar (Stop), pero se guarda el estado de la MV

Si se necesita forzar el apagado puede realizar Replegar hard (Undeploy hard)



Anexos

Anexo 1 – Configuración de la máquina virtual

En VirtualBox, no es necesario utilizar la función exportar servicio virtualizado, es más práctico copiar los archivos que conforman la máquina virtual:

- El archivo de configuración en formato XML con la extensión .vbox
- El archivo que contiene el disco duro, para este caso .vdi

La opción que se deberá evaluar es la configuración de la red, ya que si todos utilizan la misma máquina virtual en el mismo centro de cómputo con interacción entre compañeros de grupo habrá conflicto de IP (esto es fácil de solucionar) y MAC (esto si representa una mayor configuración).

Los únicos dos métodos para configurar la red serán:

- NAT, se deberá crear una redirección de puertos, 22, 9869 y 29876 al 127.0.0.1
- Puente, se deberá asociar hacia la Ethernet o WIFI y se deberá definir una MAC propia para la Máquina virtual de cada estudiante.

La configuración de la máquina virtual para la práctica es la siguiente:

Ficha General:

- Nombre = Centos_63-opennebula_4 (cualquier nombre evite caracteres especiales)
- Tipo de SO = Linux
- Versión del SO = Redhat (64 bits)

🌞 opennebula_prueba2 - (Configuración ? >
📃 General	General
 Sistema Pantalla Almacenamiento Audio Red Puertos serie USB Carpetas compartidas 	Básico Avanzado Descripción Nombre: Centos_63-opennebula_4.0 Ijpo: Linux Versión: Red Hat (64 bit)
	Seleccione una categoría de configuración de la lista de la izquierda y mueva el ratón sobre un elemento de configuración para obtener más información.
	Aceptar Cancelar Ayuda

<u>Ficha Sistema:</u>

- Placa Base
 - \circ Memoria RAM = 512 MB es suficiente
 - \circ Orden de Arranque = Disco duro
 - \circ Chipset = PIX3
 - o Habilitar IO APIC

○ Reloj de HW – UTC



- Procesador
 - \circ Cantidad de procesadores = 1
 - \circ Límite máximo del procesador = 100%
 - Habilitar PAE/NX
- Aceleración
 - o Habilitar VT-x / AMD-v
 - o Habilitar paginación anidada

Placa base Procesador Aceleración	Placa base Procesador Aceleración
Procesador(es): I CPU 4 CPUs Límite ejecución: 1% Características extendidas: V Habilitar PAE/NX	Hardware de virtualización: 🔽 Habilitar ⊻T-x/AMD-V
Seleccione una categoría de configuración de la lista de la izquierda y mueva el ratón sobre un elemento de configuración para obtener más información.	Seleccione una categoría de configuración de la lista de la izquierda y mueva el ratón sobre un elemento de configuración para obtener más información.

Ficha Pantalla:

- Memoria de video = 12 MB si instala escritorio gráfico 128 MB
- Sin aceleración 3D
- Sin aceleración de vídeo 2D

Ficha Almacenamiento:

- Controladora IDE para DVD
 - Tipo PIIX4
 - Habilitar anfitrión de E/S
 - Definir la unidad del propio equipo
- Controladora SATA
 - \circ Tipo = AHCI
 - \circ Cantidad de puertos = 1
 - o No utilizar la caché host de E/S

🌞 opennebula_prueba2 - 🛛	Configuración	? ×
📃 General	Almacenamiento	
 Sistema Pantalla Almacenamiento Audio Red Puertos serie USB Carpetas compartidas 	Árbol de almacenamiento Controller: IDE	Atributos <u>N</u> ombre: SATA <u>I</u> ipo: AHCI Cantidad de <u>P</u> uertos: 1 Usar la cache anfitrión de E/S
	Seleccione una categoría de configuraci elemento de configuración para obtene	ión de la lista de la izquierda y mueva el ratón sobre un r más información.

<u>Ficha Audio:</u>

• Habilite el audio según sea su SO anfitrión (Windows o Linux)

Nota:

Las fichas Puertos serie, USB y carpetas compartidas no es necesario para esta práctica configurarlas

Ficha Red: (opción NAT)

- Habilite el Adaptador 1
- Defina conectado a = NAT
- Defina el driver = Intel Pro/1000 MT Desktop (82540 EM)
- Defina la MAC = 080027 (no lo puede cambiar) + XXYYZZ (el valor para su propio equipo)
- Habilite la opción cable conectado.

🔅 opennebula_prueba2 - 🛛	Configuración ? 🗙
📃 General	Red
 Sistema Pantalla Almacenamiento Audio Red Puertos serie 	Adaptador <u>1</u> Adaptador <u>2</u> Adaptador <u>3</u> Adaptador <u>4</u> Habilitar adaptador de red Conectado a: NAT Nombre:
USB	Tipo de adaptador: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
	Dirección MAC: 080027001002
	Seleccione una categoría de configuración de la lista de la izquierda y mueva el ratón sobre un elemento de configuración para obtener más información.
	Aceptar Cancelar Ayuda

Habilite el Reenvío de puerto como se muestra en la siguiente figura (puede omitir el valor 127.0.0.1)

tule 1 TCP 127.0.0.1 22 22 tule 2 TCP 127.0.0.1 9869 9869 tule 3 TCP 127.0.0.1 29876 29876	Nombre	Protocolo	IP anfitrión	Puerto anfitrión	IP invitado	Puerto invitado	<
tule 2 TCP 127.0.0.1 9869 9869 tule 3 TCP 127.0.0.1 29876 29876	ule 1	TCP	127.0.0.1	22		22	<
Rule 3 TCP 127.0.0.1 29876	Rule 2	TCP	127.0.0.1	9869		9869	
	Dula 2	TCD	107.0.0.1			#	
	Kule 3	TCP	127.0.0.1	29876		29876	
	Kule J	TCP	127.0.0.1	29876		29876	
	Kule J	102	127.0.0.1	29876		29876	
	Kule 3	104	127.0.0.1	29876		29876	

Ficha Red: (opción NAT)

- Habilite el Adaptador 1
- Defina conectado a = Adaptador puente (bridge)
- Seleccione la tarjeta que utilizará = Ethernet o WIFI (incluso puede utilizar VBox Host Only)
- Seleccione el driver = Intel Pro/1000 MT Desktop (82540 EM)
- Modo promiscuo = Denegar
- Defina la MAC = 080027 (no lo puede cambiar) + XXYYZZ (el valor para su propio equipo)
- Habilite la opción cable conectado.

🌞 op	ennebula_prueba2 - (Configuración ? 🗙
	General	Red
	Sistema Pantalla Almacenamiento Audio Red Puertos serie USB Carpetas compartidas	Adaptador 1 Adaptador 2 Adaptador 3 Adaptador 4 ✓ Habilitar adaptador de red ✓ Conectado a: Adaptador puente Nombre: Atheros AR5007 802.11b/g WiFi Adapter ▼ ✓ Avanzadas ▼ Jipo de adaptador: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM) ▼ Modo promiscuo: Denegar ▼ Dirección MAC: 080027001002
		✓ Cable conectado Reenvío de puertos Selecciona el adaptador de red en el sistema anfitrión que enruta el tráfico desde y a esta tarjeta de red.
		Aceptar Cancelar Ayuda

Nota: Posteriormente cuando haya iniciado la máquina virtual entre al sistema operativo Centos como el usuario root y modifique si necesita definir algún parámetro en la configuración de la tarjeta (dirección IP estática, dirección MAC, etc.)

El archivo de configuración para la NIC es /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

```
[root@one-sandbox ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
HWADDR=08:00:01:00:00:02
USERCTL=n0
PEERDNS=yes
IPV6INIT=n0
```

El comando para reiniciar los cambios que se hayan realizado en el archivo de configuración es:

[root@one-sandbox ~] # service network restar

Anexo 2 – Ciclo de vida de las máquinas virtuales

Tomado de http://docs.opennebula.org/4.12/user/virtual_resource_management/vm_guide_2.html#vm-guide-2

Short	State	Meaning	
state			
pend	Pending	By default a VM starts in the pending state, waiting for a resource to run on. It	
		will stay in this state until the scheduler decides to deploy it, or the user deploys it	
		using the onevm deploy command.	
hold	Hold	The owner has held the VM and it will not be scheduled until it is released. It can	
		be, however, deployed manually.	
prol	Prolog	The system is transferring the VM files (disk images and the recovery file) to the	
		host in which the virtual machine will be running.	
boot	Boot	OpenNebula is waiting for the hypervisor to create the VM.	
runn	Running	The VM is running (note that this stage includes the internal virtualized	
		machine booting and shutting down phases). In this state, the virtualization	
		driver will periodically monitor it.	
migr	Migrate	The VM is migrating from one resource to another. This can be a life migration or	
		cold migration (the VM is saved and VM files are transferred to the new	
		resource).	
hotp	Hotplug	A disk attach/detach, nic attach/detach operation is in process.	
snap	Snapshot	A system snapshot is being taken.	
save	Save	The system is saving the VM files after a migration, stop or suspend	
		operation.	
epil	Epilog	In this phase the system cleans up the Host used to virtualize the VM, and	
		additionally disk images to be saved are copied back to the system datastore.	
shut	Shutdown	OpenNebula has sent the VM the shutdown ACPI signal, and is waiting for it	
		to complete the shutdown process. If after a timeout period the VM does not	
		disappear, OpenNebula will assume that the guest OS ignored the ACPI	
		signal and the VM state will be changed to running, instead of done.	
stop	Stopped	The VM is stopped. VM state has been saved and it has been transferred	
		back along with the disk images to the system datastore.	
susp	Suspended	Same as stopped, but the files are left in the host to later resume the VM there (i.e.	
		there is no need to re-schedule the VM).	
poff	PowerOff	Same as suspended, but no checkpoint file is generated. Note that the files are	
		left in the host to later boot the VM there.	
		When the VM guest is shutdown, OpenNebula will put the VM in this state.	
unde	Undeployed	The VM is shut down. The VM disks are transferred to the system datastore. The	
		VM can be resumed later.	
fail	Failed	The VM failed.	
unkn	Unknown	The VM couldn't be reached, it is in an unknown state.	
done	Done	The VM is done. VMs in this state won't be shown with onevm list but are kept	
		in the database for accounting purposes. You can still get their information with	
		the onevm show command.	

Estados para las máquinas virtuales Tomado de: http://docs.opennebula.org/4.12/_images/states-simple.png



Ejemplo típico de inicio a detenerse.

Se crea \rightarrow pending \rightarrow se hace deploy \rightarrow prolog \rightarrow boot \rightarrow running \rightarrow se hace shutdown \rightarrow shutdown

Información útil para ampliar el tema

• Comandos para entender el uso del hipervisor KVM http://hpc.esencial.co/doku.php?id=virt:kvm:gestion_vm_virsh

Herramieta Web para VirtManager
 https://www.webvirtmgr.net/
 http://sugus.eii.us.es/sugupedia/index.php?title=Virtualización:_KVM

 Leer estado de onevm http://archives.opennebula.org/doc/2.2/cli/onevm.html